


# Power Pointを利用して動画を作成する方法



※WindowsのPowerPoint2013～2019 Office 365対応

- 録音の際は極力静かな場所で雑音が入らないようお願いします
- ほとんどのノートパソコンの場合は内臓マイクを使用できます

※マイクのついていないノートパソコンもしくはデスクトップパソコンを使用する場合は外付けのマイクをつないで音声の録音をお願いします。



# ナレーションの録音



①画面上部のスライドショーをクリック

②スライドショーの記録をクリック

③先頭から記録をクリックすると録音画面に移行します

# 録音中の操作方法 通常の発表と同様に口演を行いながらスライドを切り替え録音を行います



## 録画中の画面

「記録」をクリックで録画がスタートされます  
記録終了は最終ページで「停止」をクリックしてください

すすむ

もどる

残りのスライド枚数

レーザーポインター


マイクは必ず有効にしてください

カメラの有効/無効はどちらでも構いません  
※有効にされますと画面右下にお顔が映ります。

スライド 4/15  
0:00 / 0:00



# スライド録画の確認の仕方



The screenshot displays the PowerPoint interface with the 'Slide Show' ribbon selected. The ribbon includes buttons for 'From Beginning', 'From Current Slide', 'Online Presentation', 'Customized Slides', 'Slide Show Settings', 'Hide Slides', 'Rehearse Timings', and 'Record Slide Show'. Checkmarks are visible for 'Slide timing', 'Narration playback', and 'Media control display'. A slide thumbnail on the left shows 'テストスライド TEST PPT' highlighted with a red border. A callout box points to the 'From Beginning' button.

先頭から (F5)  
最初のスライドからスライドショーを開始します。

録音したナレーションはスライドショーの「最初から」より確認することができます

テストスライド  
TEST PPT

スライド 4/15 日本語

# スライド毎の音声確認の仕方



ファイル ホーム 挿入 デザイン 画面切り替え アニメーション **スライドショー** 校閲 表示 ヘルプ オーディオ形式 再生

最初から 現在のスライドから オンラインプレゼンテーション 目的別スライドショー

スライドショーの設定 非表示スライドに設定 リハーサルスライドショーの記録

スライドを最新の状態に保つ  タイミングを使用  ナレーションの再生  メディアコントロールの表示

モニター: 自動  常に字  発表者ツールを使用する

設定 モニター

1

2

3

4

5

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

スピーカーマークを押すと再生メニューが表示されます

テストスライド  
TEST PPT

再生ボタン

00:00.00

# 特定のスライドを録音し直したいとき



① 録音し直したいスライドを選択


② 画面上部の「スライドショー」をクリック

③ 「スライドショーの記録」をクリック

④ 「現在のスライドから記録」をクリックすると再録音が始まります

テストスライド  
TEST PPT

# 特定のスライドを録音し直したいとき



① 「記録」をクリックするとカウントダウン表示が表れて録音が始まります



②再録音終了後  
右クリック>スライドショーの終了を選択

スライド 4/15  
0:14 / 0:14



# 動画ファイルの作成方法



ファイル ホーム 挿入 デザイン 画面切り替え アニメーション スライドショー 校閲 表示 ヘルプ

スライドショーの開

最初から 現在のスライドから オフラインプレゼンテーション 目的別

スライドショーの設定 非表示スライドに設定 リハーサル スライドショーの記録

スライドを最新の状態に保つ  タイミングを使用

ナレーションの再生  メディアコントロールの表示

モニター: 自動

発表者ツールを使用す

モニター

①画面左上に表示されている  
ファイルをクリック

4



5



6



7



5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

テストスライド  
TEST PPT





The screenshot shows the 'Export' menu with several options. A red underline is under 'ビデオの作成' (Create Video). A callout box points to this option with the text '③ビデオの作成をクリック'. Another callout box points to the 'エクスポート' (Export) option in the left sidebar with the text '②エクスポートをクリック'. A third callout box points to the 'HD (720 p)' option in the quality dropdown menu with the text '④品質の項目を中ファイルサイズHD720p(1280×720)に変更'. A fourth callout box points to the '記録されたタイミングとナレーションを使用する' (Use recorded timing and narration) option in the dropdown menu with the text '⑤「記録されたタイミングとナレーションを使用する」になっていることを確認'. A fifth callout box points to the 'ビデオの作成' button at the bottom of the menu with the text '⑥「ビデオの作成」をクリック'. The background shows the 'エクスポート' (Export) menu with options: PDF/XPS ドキュメントの作成, ビデオの作成, アニメーション GIF の作成. The left sidebar has: ホーム, 新規, 開く, 情報, 上書き保存, 名前を付与, 印刷, 共有, エクスポート, 閉じる, アカウント, フィードバック, オプション. The main content area shows: HD (720 p), 中ファイル サイズおよび中程度の品質 (1280 x 720), 記録されたタイミングとナレーションを使用する, タイミングが設定されていないスライドでは既定の長さが使われます (以下をご覧ください)。このオプションは、インクとレーザー ポインター..., 各スライドの所要時間 (秒): 05.00, ビデオの作成.

②エクスポートをクリック

③ビデオの作成をクリック

④品質の項目を中ファイルサイズHD720p(1280×720)に変更

⑤「記録されたタイミングとナレーションを使用する」になっていることを確認

⑥「ビデオの作成」をクリック

# 動画ファイルの作成方法

